


پیکربندی استوریج HPE MSA 2040 از ابتدا تا انتها

آماده سازی یک استوریج اچ پی


واحد تجارت الکترونیک ایران اچ پی

در این مقاله بر آنیم پیکربندی استوریج MSA 2040 را قدم به قدم شرح دهیم. در قسمت اول این آموزش، Configuration Wizard این استوریج ارایه می شود.


ابتدا باید کابل شبکه کنسول به SAN استوریج متصل شود. سپس IP را در محدوده IP دستگاه SAN استوریج تنظیم می کنیم. با دستور Ping درستی برقراری ارتباط بین دستگاه ها را تست کرده و در صورت برقرار بودن ارتباط (Reply)، با استفاده از مرورگر به استوریج خود دسترسی می یابیم. با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور که به صورت پیش فرض manage و manage! است، وارد قسمت Home استوریج می شویم.




در قسمت Home، یک دید کلی از کل وضعیت دستگاه ارایه می شود. با انتخاب گزینه Configuration Wizard می توان پیکربندی استوریج را شروع کرد.




1. در مرحله نخست پیکربندی، لیستی از تنظیمات قابل تغییر ارائه می شود.




2. در مرحله دوم، تنظیمات ساعت و تاریخ انجام می شود و در صورت داشتن سرور NTP، می توان تنظیمات آن را نیز تغییر کرد.




3. در این قسمت می توان نام کاربری و رمزعبور که به صورت پیش فرض manage و !manage است را تغییر داد.




4. در این بخش می توان آداپتور شبکه را با توجه به محدوده IP شبکه تغییر داد یعنی می توان IP پیش فرض دستگاه را تغییر داد و بهترین حالت این است که در محدوده شبکه داخلی تعریف شود تا دستگاه های مختلف بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.




5. می توان پروتکل HTTP و HTTPS، نسخه Management Mode، استفاده از SSH و Telnet و دیگر تنظیمات را انجام داد.




6. می توان نام های پیش فرض استوریج را تغییر داد.




7. تنظیمات مربوط به SNMP، ایمیل و لاگ ها در این قسمت انجام می شود.



8. می توان حالت های کنترلرهای استوریج را تعیین کرد که بهترین حالت، Auto است.



9. تنظیمات انجام شده را نشان می دهد. در این قسمت چون ما تغییری در پیش فرض ها ایجاد نکردیم، پیغامی مبنی بر این ظاهر می شود.



در مرحله بعد می توان هاست ها و Pool ها را مشخص کرد که در قسمت های بعدی این آموزش ارایه می شود.

میدوارم این آموزش برای شما مفید باشد